تعطيل خاصية Auto run من اجل حماية اعلى للحاسب

بسم الله الرحمن الرحيم


الخاصية autorun من اهم الميزات التي قدمها لنا نظام التشغيل ويندوز windows والتي استغلها مبرمجوا الفيروسات من اجل الانتشار الاسرع لفيروساتهم ، وفي هذا الموضوع سوف نتحدث عن كيفية تعطيل الخاصية autorun من اجل زيادة نسبة الحماية ومنع التهديدات التي قد تدخل الي الحاسب من وحدات التخزين القابلة للازالة USB Removable storages .

نبدا اولا بفتح برنامج Group Policy وهو برنامج قامت Microsoft بوضعه من اجل التحكم في خواص نظام التشغيل Operating System ، وهو يتحكم في جميع الخواص التي تخطر ببالك في الويندوز windows حتى خلفية سطح المكتب Desktop Background ،لتشغيل هذا البرنامج اتبع الخطوات التالية:

من قائمة ابدا اختر Run ثم اكتب كلمة gpedit.msc كما بالشكل:




ثم اضغط علي زر الادخال Enter وانتظر حتي يتم تحميل البرنامج Group Policy ، بعد التحميل سيظهر كما بالشكل:




والقالب الذي نريدة هو Administrative Templates وهي قوالب خاصة بإدارة محتوي نظام التشغيل Operating System ،إضغط علي علامة + بجوار الكلمة Administrative Templates وستظهر لك القوالب الثانوية كما بالشكل:



نختار القالب System وهذا هو القالب الخاص بإدارة النظام System بعد اختيارة بالضغط علية سيظهر لنا تفاصيلة في الجانب الايمن كما بالشكل:



نختار الخاصية Turn off Autoplay بالضغط عليها ضغطا مزدوجا ، سيظهر لك مربع تعديل الخصائص الخاص بها كما بالشكل:



ثم قم بإغلاق البرنامج بعد الضغط علي الزر OK في مربع الخصائص ثم قم بعمل تسجيل خروج من النظام Log Off ، وتهانينا اصبحت الان محصنا ضد الفيروسات التي تستخدم الخاصية Autorun في الفلاشات وغيره من

Removable Storage Devices

لاتنسي زيارة مدونة الامن والحماية والفيروسات http://xredcodex.blogspot.com